

INSTRUKSI KERJA /
BAGIAN SIM FTI - UII

TANGGAL : 01 Pebruari 2006
TANGGAL BERLAKU: 01 Pebruari 2006
KODE DOKUMEN - :

INSTRUKSI KERJA INSTALL SIM-SIM UII :

LANGKAH AWAL :

1. Install windows 98/XP sampai selesai saja tanpa dilanjutkan MS.Office biar tidak berat, install : card lan dan ping IP dirinya sendiri & IP server (pastikan normal..!)
2. Install Oracle (CD warna hijau), sampai tahap tertentu :
√ data base selanjutnya √ hard drive
Restart jangan lupa.
3. Copy master puskom all (dari haddisk master/ sharing dari komputer sim_abu2)
4. Down load BDElengkap.exe dari <http://192.168.9.23> (download) lalu diextrac
5. Install BDE hasil extrac sampai tahap tertentu : type ---next
6. Dari <http://192.168.9.23> download :
 - tnsnames.ora Letakkan di folder Orawin95/Net80/Admin
 - koneksi.reg Letakkan di C:\ Kemudian lewat Windows Explorer : klik 2x
7. Ping dulu lewat: Start – Run – tulis : ping 192.168.15.3 -t OK harus :Reply...
Dan juga : ping 192.168.8.11 -t ditambah ping 192.168.8.11 -t bila SIMKEU
Bila tidak Reply maka daftarkan No IP Address-nya ke Pusinfo (pak Sholihin) via telpon dan pastikan dengan ping lagi.

LANGKAH INSTALL WSIMAK :

1. Install Winstall1 dari folder Master puskom all pada tahap tertentu buat folder Wsimak
2. Buat folder : data - pada folder Wsimak
3. Dari <http://192.168.9.23> download : wsimak.exe Letakkan di folder Wsimak
4. Cek : Start – Run – tulis : regedit – OK, Buka : Current User-software-wsimak lalu Hapus isinya selain Default
5. Daftarkan kembali lewat UIInoc.exe pastikan isi TNS names lengkap (bila tidak lengkap data isi diblok dan didelete, lalu dicopykan dari tnsnames 192.168.9.23
Isikan √ pada Simak & Simkeu lalu simpan perubahan tsb.
Daftar : isikan : SIMUNISI – 1945GEDUNGSIM2002 – SIMAK / TRKAKADEMIK enter (net : kosong saja)
6. COBA : wsimak.exe (Enter)
7. Bila gambar tidak standart (biasanya untuk ADMsimak, Simkeu, Simreg), copykan wsim.....jpg.